

REXYGEN Studio

Uživatelská příručka

REX Controls s.r.o.

Verze 3.0.5
4.7.2025
Plzeň

Obsah

1	Úvod	3
1.1	První spuštění	3
1.2	Režimy aplikace	4
2	Kompilace, nahrávání a diagnostika projektu	5
2.1	Kompilace projektu	5
2.2	Nahrání projektu	5
2.3	Aktivace licence	6
2.4	Režim sledování a diagnostika	7
2.4.1	Sledování signálů	8
2.4.2	Sledování trendů	8
2.4.3	Zobrazení systémového logu REXYGEN	9
2.4.4	Diagnostika	10
3	Vytvoření knihovny znovupoužitelných komponent	11
3.1	Vytvoření subsystému	12
3.2	Deklarace parametrů subsystému	12
3.3	Přesunutí subsystému do knihovny	14
4	Použití uživatelských knihoven komponent	15
4.1	Zahrnutí knihovny do vašeho projektu	15
4.2	Používání funkčních bloků z knihovny	15
4.3	Odkaz na odkaz na knihovnu	16
5	Perzistentní paměť	17
6	Zálohování a obnova konfigurace	19
6.1	Zálohování	19
6.2	Obnova	19
6.3	Zdroje na cílovém zařízení	19
7	Podporované operační systémy	20
8	Klávesové zkratky	21

9	Další důležité funkce a nástroje	23
9.1	Human-Machine Interface	23
9.2	REXYGEN HMI Designer	23
	Literatura	25

Kapitola 1

Úvod

Dokumentace v českém jazyce zatím není k dispozici, můžete si však otevřít dokumentaci v anglickém jazyce [1].


REXYGEN Studio je grafický nástroj určený pro tvorbu algoritmů pro řízení v reálném čase s podporou rozsáhlé knihovny funkčních bloků systému REXYGEN [2]. Vývojář může využít mnoho funkčních bloků od jednoduchých komparátorů a časovačů po pokročilé a specializované bloky určené pro zpracování a regulaci analogových signálů. Mezi specializované regulátory patří například PID regulátory s automatickým laděním parametrů. Jakýkoli algoritmus vytvořený v REXYGEN Studio lze okamžitě zkompileovat a stáhnout do libovolného cílového zařízení (Linux IPC, WAGO PFC 100/200, Raspberry Pi, TinkerBoard, RockPi, Pigeon PLC, Unipi Neuron/Axon/Patron, Insys MRX atd.). Po úspěšném zkompileování a stažení algoritmu do cílového zařízení je možné přepnout REXYGEN Studio do režimu *Watch*, ve kterém lze sledovat nebo upravovat parametry a proměnné funkčních bloků. Připojení lze navázat lokálně nebo přes internet pomocí standardního protokolu IPv4 nebo IPv6. Je podporováno zabezpečené připojení pomocí protokolu SSL.

Podrobnou dokumentaci ke knihovně funkčních bloků lze kdykoli otevřít klávesou F1. Dokumentace je automaticky nainstalována ve výchozím nastavení instalace a doporučujeme ji neodškrtnout.

1.1 První spuštění

Když spustíte REXYGEN Studio poprvé, objeví se dialogové okno (obrázek 1.1), kde máte několik možností, jak začít svou práci. Pokud zvolíte možnost *Start with the Plain Project*, budete vyzváni k vybrání složky, kam se projekt uloží, a vytvoří se projekt s minimální konfigurací, který lze nahrát do vašeho cílového zařízení. Instalace REXYGENu obsahuje rozsáhlou knihovnu příkladů. Doporučujeme začít projekt výběrem příkladu, který pak upravíte. K tomu slouží možnost *Start from the Example Project*. Pokud máte k dispozici již připravený projekt, můžete ho otevřít pomocí možnosti *Open an Existing Project*. Poslední možnost - *Load Project from the Target Device* vám umožní zpětně načíst aktuálně uložený projekt z cílového zařízení. Pozor: Zdrojové soubory projektu

musí být na zařízení uloženy!



Obrázek 1.1: Startovní menu

1.2 Režimy aplikace

Aplikace poskytuje dva režimy: režim *Development* a režim *Watch*. V režimu *Development* se algoritmus vyvíjí kreslením diagramu funkčních bloků na plátno a nastavováním parametrů funkčních bloků. Aplikace může být nebo nemusí být připojena k cílovému zařízení.

Pokud je aplikace připojena k cílovému zařízení, může být přepnuta do režimu *Watch*. V režimu *Watch* nelze vyvinutou aplikaci upravovat. Místo toho diagram funkčních bloků slouží jako diagnostické rozhraní pro běžící algoritmus. Uživatelé mohou sledovat všechny signály, parametry, trendy a podrobnou diagnostiku cílového zařízení.

Kapitola 2

Kompilace, nahrávání a diagnostika projektu

Aby byl řídicí algoritmus uveden do provozu, musí být projekt zkompileován a výsledná binární konfigurace musí být nahrána do cílového zařízení. Obě akce se provádějí přímo z vývojového nástroje REXYGEN Studio.

2.1 Kompilace projektu

Po navržení algoritmu¹ je nutné ověřit jeho strukturu, konfigurace zařízení a spojení bloků pomocí *kompilace*. *Kompilace* vytvoří binární soubor nazvaný *binární konfigurace*, který lze nahrát do cílového zařízení. *Binární konfigurace* je na platformě/zařízení nezávislý formát souboru s příponou **.rex**. Formát *binární konfigurace* je optimalizovaný pro rychlé zpracování na cílovém zařízení a má několik mechanismů kontroly konzistence.

Během kompilace mohou nastat varování a chyby. Všechna varování, chyby a další různé informační zprávy jsou vypsány do kompilačního protokolu. Varování nezpůsobují ukončení kompilačního procesu. Měly by ale být pečlivě sledovány, protože pravděpodobně ukazují na problém, který by mohl vést k neočekávanému chování algoritmu. Všechny chyby jsou považovány za vážné problémy a způsobují ukončení kompilačního procesu aniž by se vytvořila *binární konfigurace*. Všechny chyby a varování jsou označeny svými příslušnými čísly a textovou informační zprávou.

Kompilaci spustíte z menu *Compiler*. Projekt se zkompileuje vybráním možnosti *Compiler/Compile* z menu, kliknutím na ikonu na panelu nástrojů nebo použitím klávesové zkratky **F5**.

2.2 Nahrání projektu


Konfigurace se nahraje do cílového zařízení vybráním možnosti *Compiler/Compile and Download* z menu, kliknutím na ikonu na panelu nástrojů nebo použitím klávesové

¹Pokyny k návrhu algoritmu najdete v příručce [Getting Started](#) pro vaše cílové zařízení.

zkratky F6.

Před stažením do cílového zařízení se vždy provede kompilace projektu do *binární konfigurace*, aby se zajistila konzistence. Pokud během kompilace dojde k chybě, zobrazí se kompilační okno a operace nahrání není k dispozici. Uživatel musí opravit všechny chyby označené kompilátorem před pokračováním v nahrávání.

Možnost nahrávání *Store configuration permanently* je nutná k uložení konfigurace projektu na cílovém zařízení tak, aby se automaticky načetla při spouštění cílového zařízení (např. po restartu, vypnutí a zapnutí napájení, výpadku proudu atd.).




Obrázek 2.1: Dialog pro kompilaci a nahrávání projektu

2.3 Aktivace licence

Před stažením a aktivací binární konfigurace musí být cílové zařízení řádně zalicencované. Pro trvalý provoz cílového zařízení je nutné získat plnohodnotnou licenci pro dané zařízení z www.rexygen.com/pricing. Pro experimenty a vývoj je k dispozici DEMO licence. DEMO licenci lze získat přímo z aplikace REXYGEN Studio při připojení k nezalicencovanému cílovému zařízení. Uživatel může také získat DEMO licenci z webové stránky REXYGEN.


Při připojení k nezalicencovanému cílovému zařízení se zobrazí informační dialog o licencování (Obrázek 2.2). Uživatel má následující tři možnosti:

Request a free DEMO LICENCE: Vyberte tuto možnost, pokud chcete získat DEMO licenci přímo vyplněním jména a e-mailové adresy, na kterou bude zaslán licenční klíč



Obrázek 2.2: Dialog bez licence

(Obrázek 2.3).



Obrázek 2.3: Dialog DEMO licence

I have a LICENCE VOUCHER: Vyberte tuto možnost, pokud již máte platný licenční voucher a chcete ho použít na cílovém zařízení.

I have a LICENCE KEY: Vyberte tuto možnost, pokud již máte platný licenční klíč a chcete ho použít na cílovém zařízení.

Connect anyways: Vyberte tuto možnost, pokud chcete pokračovat bez licencování cíle. Buďte si však vědomi toho, že většina funkcí není k dispozici bez aktivní licence.

2.4 Režim sledování a diagnostika

Rozsáhlý diagnostický nástroj je přímo integrován do REXYGEN Studio. Před použitím diagnostického nástroje musí být binární konfigurace úspěšně stažena do cílového zařízení. Informace o nahrání binární konfigurace do cílového zařízení naleznete v sekci 2.2.

Diagnostický nástroj v REXYGEN Studio lze použít pouze tehdy, když je již navá-

záno aktivní připojení s cílovým zařízením. Připojení se uskuteční kliknutím na *Target/Connect* v nabídce, kliknutím na ikonu na panelu nástrojů nebo pomocí zkratky **F7**. Připojení může být navázáno také po nahrání binární konfigurace do cílového zařízení a zobrazení dialogu, ve kterém je uživatel dotázán, zda má být zachováno připojení s cílovým zařízením a zda má být aktivován takzvaný *Watch mode* (režim sledování).

Režim *Watch* je indikován šedým pozadím všech oken s funkčními blokovými diagramy. V režimu *Watch* není možné přidávat, mazat nebo přesouvat funkční bloky ani spoje mezi bloky. Uživatel může místo toho prohlížet a upravovat signály vstupů, výstupů a parametrů bloků a sledovat hodnoty signálů v reálném čase s obnovovací periodou, kterou lze upravit v dialogu *Settings/Diagnostics Options* a která je výchozím nastavením jedna sekunda.

2.4.1 Sledování signálů

Bylo by neefektivní a výpočetně náročné, kdyby všechny signály byly sledovány okamžitě po aktivaci režimu *Watch*. Z tohoto důvodu jsou automaticky sledovány pouze bloky **DISPLAY**. Ostatní funkční bloky musí uživatel přepnout do takzvaného *Monitoring State*, pokud je chce sledovat.

Když je blok v *Monitoring State*, jsou všechny vstupní a výstupní hodnoty zobrazovány na příslušném pinu sledovaného bloku. Blok je přidán do *Monitoring State* výběrem *Target/Watch Selection* z nabídky nebo použitím zkratky **Ctrl+W**. Blok je odebrán ze stavu *Monitoring State* výběrem *Target/Exclude from Watch Selection* z nabídky nebo použitím zkratky **Ctrl+Shift+W**. Je zde také možnost *Target/Exclude all from Watch Selection* v menu pro zastavení sledování všech signálů v běžícím projektu.


Hodnoty parametrů jsou zobrazeny v plovoucím žlutém okně, když uživatel umístí kurzor myši nad funkčním blokem. Parametry lze také prohlížet a upravovat z online dialogu vlastností bloku, který se spustí dvojitým klepnutím nebo stisknutím **Ctrl+E**. Buďte opatrní při úpravě hodnot parametrů, protože změny jsou ihned zapsány na cílové zařízení, když je vybráno tlačítko *OK* nebo *Apply*.

Před ukončením režimu *Watch* se zobrazí dialog, který umožňuje přenést všechny změny parametrů provedené v režimu *Watch* zpět do výkresu. Uživatel může přijmout nebo odmítnout změny všech parametrů individuálně. To zjednodušuje úsilí udržovat projekt synchronizovaný s běžící konfigurací.

Uživatel by měl vždy sledovat pravou část stavového řádku, kde je indikován stav spojení s cílovým zařízením. Zelená barva znamená, že spojení je aktivní a data jsou pravidelně komunikována bez chyb. Červená barva znamená, že spojení s cílovým zařízením bylo nečekaně uzavřeno nebo došlo k chybě během výměny dat.

2.4.2 Sledování trendů

V REXYGEN jsou k dispozici bloky **TRND** a **TRNDV**, které umožňují monitorovat signály po určitou dobu. Blok **TRND** umožňuje ukládat až 4 signály a blok **TRNDV** až 64 signálů do paměti cílového zařízení. Vzorky jsou ukládány synchronně během provádění úloh, což umožňuje ukládat a sledovat velmi rychlé procesy bez ztráty jediného vzorku.



Obrázek 2.4: Sledování a diagnostika v režimu *Watch*

Diagnostický nástroj REXYGEN Studio umožňuje zobrazit všechna data uložená v paměti bloku TRND v režimu *Watch*. Pro zobrazení okna se všemi datovými signály zobrazenými v grafickém trendu stačí dvakrát klepnout na blok TRND, když je REXYGEN Studio v režimu *Watch*. Data lze přiblížit, změnit měřítko a rozsah obou os a také je lze z okna exportovat do souboru CSV.

2.4.3 Zobrazení systémového logu REXYGEN

Na každém cílovém zařízení je k dispozici systémový log s chybovými, varovnými a jinými informačními zprávami s časovými razítky. Uživatel může zobrazit obsah systémového logu přímo z REXYGEN Studio vybráním *Target/Show System Log* z nabídky nebo klepnutím na ikonu na panelu nástrojů. Uživatel může procházet všechny zprávy, filtrovat obsah nebo exportovat vybrané/všechny položky do souboru CSV.

Typy a závažnosti zpráv, které jsou zapsány do systémového logu REXYGEN, lze konfigurovat výběrem *Target/Configure System Log* z nabídky. Pokud je potřeba trvale uložit konfiguraci systémového logu na cílovém zařízení, musí být vybrána možnost *Safe print flags to the target*. Pokud tato možnost zůstane nevybrána, načte se při dalším spuštění systému poslední uložená konfigurace.

2.4.4 Diagnostika

Podrobný nástroj pro diagnostiku lze spustit kliknutím na *Target/Diagnostics* v menu nebo kliknutím na ikonu na liště nástrojů. Okno diagnostického nástroje se automaticky zavře při odpojení REXYGEN Studio od cílového zařízení.


Kapitola 3

Vytvoření knihovny znovupoužitelných komponent

V REXYGEN je vytváření znovupoužitelných komponent založeno na použití takzvaných subsystémů. Subsystém je kontejner pro skupinu funkčních bloků a jejich spojení, které se poté jeví jako jeden blok. Vnoření subsystémů je povoleno, tj. subsystém může zahrnovat další subsystémy. Jakýkoli subsystém lze převést na znovupoužitelnou komponentu.

Znovupoužitelná komponenta se vytváří ve 3 krocích:

1. Vytvoření subsystému
2. Deklarace parametrů subsystému
3. Přesunutí subsystému do knihovny



Obrázek 3.1: Subsystém – kontejner pro skupinu funkčních bloků

3.1 Vytvoření subsystému

Existují dvě možnosti, jak vytvořit subsystém v REXYGEN Studio:


- Zkopírujte blok **SubSystem** z knihovny **INOUT** do daného výkresu (.mdl souboru). Otevřete subsystém dvojklikem. Duplikujte bloky **Inport** a **Outport** podle potřeby. Vložte funkční bloky podle potřeby. Napojte signály z Inportů přes funkční bloky na Outporty. Přejmenujte Inporty a Outporty podle potřeby.
- Vyberte skupinu bloků a použijte příkaz **Create subsystem** (v menu *Edit* → *Create subsystem*). Vybrané bloky jsou poté nahrazeny blokem subsystému, který obsahuje všechny původní bloky a bloky **Inport** a **Outport** pro signály, které překračují hranice pod systémem.

Výsledný subsystém obsahuje funkční bloky a jejich propojení, jak je ukázáno na Obrázku 3.1.

3.2 Deklarace parametrů subsystému


Typickým požadavkem na subsystém je mít parametry stejně jako standardní funkční blok, aby bylo možné parametrizovat jeho funkčnost.

K tomuto účelu lze definovat takzvané *parametry subsystému*. Hodnoty parametrů lze použít uvnitř subsystému. Každý parametr má také popis svého významu. Pro deklaraci parametrů subsystému vyberte jeden blok subsystému a jděte do menu *Edit* → *Declaration of Parameters*. Zobrazí se dialogové okno (viz Obrázek 3.2), kde můžete deklarovat parametry a odpovídající popisy.



Obrázek 3.2: Subsystém – Deklarace parametrů


Jakmile jsou parametry deklarovány, subsystém funguje stejně jako jakýkoli jiný blok – dvakrát na něj klepnete a otevřete dialogové okno *Block properties*. Můžete vidět, že dialogové okno obsahuje deklarované parametry (Obrázek 3.3).



Obrázek 3.3: Subsystém – Uživatelem definované parametry

Nyní musíte upravit vnitřek subsystému s parametry. Vyberte ho a přejděte do nabídky *Edit*→*Open Subsystem*.


Funkční bloky uvnitř subsystému musí být nakonfigurovány tak, aby přijímaly hodnoty deklarovaných parametrů. Pro to otevřete dialog *Block properties* jednotlivých funkčních bloků, zaškrtněte políčko *Inherit* a vyberte odpovídající parametr (viz Obrázek 3.4).



Obrázek 3.4: Dialog vlastností bloku – Přijetí subsystémového parametru

Vnitřnosti hotového subsystému s parametry jsou ukázány na obrázku 3.5.

Nakonec můžete subsystém použít stejně jako jakýkoli jiný blok a konfigurovat jeho



Obrázek 3.5: Subsystém s parametry – Vnitřní struktura hotového subsystému

chování pomocí dialogu *Block properties*. Pokud všechno funguje správně, nemusíte do subsystému už nikdy vstoupit. Pokud však potřebujete ladit blok nebo přidávat nové funkce/vstupy/výstupy, můžete vždy otevřít subsystém a udělat potřebné úpravy.

Pro demonstraci použití subsystémů se prosím podívejte na příkladový projekt 0101-02. Příkladové projekty jsou standardní součástí REXYGEN Studio.

3.3 Přesunutí subsystému do knihovny

Jakmile máte svůj subsystém funkční, s nebo bez parametrů, pravděpodobně ho budete chtít použít v různých úlohách nebo projektech. Pro tento účel vytvořte svou knihovnu subsystémů - Vaši vlastní knihovnu znovupoužitelných komponenty.

Chcete-li to provést, vytvořte v REXYGEN Studio nový soubor a jděte do nabídky *File*→*Document properties* a změňte typ souboru na *Library*.

Nyní můžete do knihovny vložit libovolný počet subsystémů. Stačí je přetáhnout do knihovny.

Poté uložte knihovnu do složky projektu. Doporučuje se do názvu souboru zahrnout slovo 'library', aby byl později snadno rozpoznatelný. Přípona je *.mdl*, stejně jako u ostatních souborů REXYGEN Studio.

Jakmile knihovnu zavřete a znovu otevřete, všimnete si, že její pozadí je světle modré a knihovna je v režimu pouze pro čtení. Pokud chcete v knihovně provést nějaké změny, jděte do nabídky *File*→*Unlock Library*. Tím se knihovna stane editovatelnou a můžete provést potřebné úpravy. Pamatujte si, že změny, které provedete, se projeví ve všech souborech a projektech, které používají knihovnu (o tom se budeme bavit v Kapitole 4).

Poznámka 1: Subsystémy v knihovně mohou být samostatné nebo mohou být postaveny na jiných subsystémech z téže nebo jiných uživatelských knihoven.

Poznámka 2: Všechny soubory a projekty odkazující na komponenty v knihovně odkazují na název souboru knihovny. Pokud přejmenujete existující knihovnu, dojde k porušení odkazů na všech místech. VELMI SE DOPORUČUJE NEPŘEMENOVÁVAT KNIHOVNU, jakmile jste začali používat její obsah ve vašich projektech.

Kapitola 4

Použití uživatelských knihoven komponent

4.1 Zahrnutí knihovny do vašeho projektu

Když máte vaši knihovnu připravenou (nebo když chcete použít knihovnu třetí strany s funkčními bloky), musíte ji zahrnout do vašeho projektu. K tomu existují tři způsoby:

1. Umístěte knihovnu (soubor `.mdl`) do složky projektu.
2. Přidejte blok `PROJECT` do hlavního souboru projektu a nakonfigurujte jeho `LibraryPath`, aby ukazovala na složku s knihovnou. Cesta může být absolutní nebo relativní k složce projektu.
3. Definujte globální cestu ke knihovnám v *Preferences* → *Advanced*. Cesta musí být absolutní.


4.2 Používání funkčních bloků z knihovny

Chcete-li v projektu použít funkční blok z knihovny, otevřete knihovnu stejně jako jakýkoli jiný soubor v REXYGEN Studio a přetáhněte bloky funkcí do vašeho projektu. Tím vytvoříte tzv. reference na bloky knihovny, které můžete použít stejně jako všechny nativní bloky REXYGEN.

Reference na knihovnu se od standardního subsystému liší stylem horní hrany.

Rozdíl od standardního subsystému (a největší výhoda a hlavní účel odkazu na knihovnu) spočívá v tom, že obsah subsystému je dán knihovnou. Pokud tedy aktualizujete knihovnu vy nebo kdokoliv jiný, změny budou roz distribuovány do všech subsystémů, které odkazují na knihovnu. Pro aplikování změn v projektu budete potřebovat otevřít projekt v REXYGEN Studio.

Prosím, koukněte na ukázkový projekt 0101-03, který ukazuje použití uživatelem definovaných knihoven. Ukázkové projekty jsou standardní součástí REXYGEN Studio.



Obrázek 4.1: Standardní subsystém vs. Reference knihovny

Poznámka: Všechny soubory a projekty odkazující na komponenty v knihovně se odkazují na název souboru knihovny. Pokud přejmenujete existující knihovnu, dojde k přerušení odkazů na všech místech. DŮRAZNĚ SE NEDOPORUČUJE PŘEMENOVÁVAT KNIHOVNU, jakmile jste začali používat její obsah ve svých projektech.

4.3 Odpojení odkazu na knihovnu

V některých případech může být nutné přerušit spojení mezi odkazem na knihovnu a jeho původem. **VAROVÁNÍ!** Tento proces je NEVRATNÝ. Tímto se knihovní subsystém změní na standardní subsystém. Pro provedení vyberte blok a jděte do nabídky *Edit*→*Break Library Link*. Ihned si všimnete, že horní okraj bloku je nyní silná plná čára, což naznačuje, že subsystém již není závislý na knihovně.

Kapitola 5

Perzistentní paměť

REXYGEN podporuje trvalé ukládání parametrů bloků funkcí. Interní stavy vybraných bloků funkcí mohou být také trvale uloženy. Fungování perzistentní paměti je specifické pro cílovou platformu. Pokud cílová platforma nemá žádnou podporovanou trvalou paměť, perzistentní parametry budou při výchozím nastavení ukládány do souboru **permem.dat** (do stejného adresáře, kde je uložen **exec.rex** - **/rex/rexcore** na cílových platformách Linux nebo **C:\ProgramData\REXControls\REX_<verze>\RexCore** na cílových platformách Windows).

Pro uložení parametrů funkčních bloků musí být zaškrtnuta vlastnost **Persistent parameters**. Všechny parametry funkčních bloků a také interní stavy vybraných bloků budou uloženy (s výjimkou polí).

Následuje seznam bloků funkcí s perzistentními interními stavy:

- INTE
- SINT
- COUNT
- SHIFTOCT
- OSD
- SHLD
- DIF_
- TIMER_
- ABSROT
- E/ATMT

Výchozí čas ukládání je 300 sekund, výchozí velikost trvalé paměti je 10240 bytů.

Perzistentní paměť lze resetovat nebo vyčistit pomocí okna pro nahrání - viz Obr. 2.1. V okně pro nahrání je třeba přepnout možnost na **Expert mode** a poté vybrat mezi volbami **Reset persistent memory** nebo **Cleanup persistent memory**. Pokud vyberete volbu **Reset persistent memory**, bude celá perzistentní paměť nahrazena, ale pokud vyberete volbu **Cleanup persistent memory**, budou smazány pouze parametry, které již nejsou používány.

Soubor pro trvalé uložení, jeho velikost, umístění a čas uložení lze změnit pomocí konfiguračního souboru `rexcore.cfg`. Další podrobnosti naleznete v uživatelské příručce RexCore[3].

*Budte si vědomi, že parametry bloku budou přepsány těmi uloženými v perzistentní paměti okamžitě po výměně exekutivy, pokud je pro funkční blok povolena volba **Persistent parameters**.*

Kapitola 6

Zálohování a obnova konfigurace

6.1 Zálohování

Target → *Backup* (Target → PC)

Backup umožňuje vytvořit zálohu řídicího algoritmu, který je uložen na cílovém zařízení. Uživatel specifikuje název souboru, do kterého bude záloha uložena. V této záloze jsou uloženy tyto komponenty řídicího algoritmu: exekutiva, HMI a zdrojové soubory projektu (pokud jsou zdrojové soubory projektu uloženy na cílovém zařízení). Vedle zálohy je vytvořen textový soubor s podrobnými informacemi o obsahu zálohy.

6.2 Obnova

Target → *Restore* (PC → Target)

Restore umožňuje obnovit řídicí algoritmus zálohovaný v souboru na cílové zařízení. Tato operace je velmi podobná operaci pro nahrání algoritmu, ale uživatel může specifikovat název zálohy.

6.3 Zdroje na cílovém zařízení

Pro uložení zdrojových souborů na cílovém zařízení vložte blok `PROJECT` do hlavního souboru projektu a nastavte jeho parametr `SourcesOnTarget` na `True`.

Kapitola 7

Podporované operační systémy

Vývojové nástroje REXYGEN podporují následující operační systémy:

- 64-bit Windows 10 a novější
- Linux amd64, armhf, arm64 (založené na Debianu)

Kapitola 8

Klávesové zkratky

Klávesová zkratka	Funkce (jak je prezentována v nabídce)
CTRL+N	Nový soubor
CTRL+O	Otevřít soubor
CTRL+S	Uložit soubor
CTRL+P	Tisk
CTRL+Z	Vrátit zpět
CTRL+Y	Znovu
CTRL+A	Vybrat vše
CTRL+X	Výjmout
CTRL+C	Kopírovat
CTRL+V	Vložit
CTRL+R	Otočit blok o 90 stupňů v hodinovém směru
CTRL+SHIFT+R	Otočit blok o 90 stupňů proti hodinovému směru
CTRL+F	Najít blok funkce
CTRL+E	Vlastnosti
CTRL+M	Deklarace parametrů subsystému
CTRL+U	Otevřít subsystém
CTRL+G	Vytvořit subsystém
CTRL+L	Knihovna bloků
CTRL+W	Sledovat výběr
CTRL+SHIFT+W	Vyloučit ze sledování
F1	Nápověda
F2	Zvětšit
F3	Zmenšit
F4	Výchozí velikost
F5	Kompilovat
F6	Kompilovat a nahrát
F7	Připojit
F8	Odpojit
F9	Aktivovat/deaktivovat režim sledování

Tabulka 8.1: Klávesové zkratky v programu REXYGEN Studio

Kapitola 9

Další důležité funkce a nástroje

9.1 Human-Machine Interface

Každé cílové zařízení s běžícím RexCore obsahuje integrovaný webový server. Webový server a stránky, které poskytuje, mohou sloužit jako rozhraní mezi člověkem a strojem (HMI) pro vaši aplikaci. Webové rozhraní s HMI lze otevřít z REXYGEN Studio volbou *Target/Web Interface* v nabídce.

Podívejte se na dokumentaci bloku HMI v [2] pro začlenění HMI do vašeho projektu. Všechny typy HMI podporované REXYGEN jsou popsány v [4].

9.2 REXYGEN HMI Designer

Jedním z přístupů k vytvoření HMI pro vaši aplikaci je použití REXYGEN HMI Designer.

REXYGEN HMI Designer lze spustit přímo z REXYGEN Studio kliknutím na *Tools/REXYGEN HMI Designer* v nabídce nebo kliknutím na ikonu na panelu nástrojů. Podrobnosti o použití REXYGEN HMI Designer najdete v [5] a [4].

Seznam obrázků

1.1	Startovní menu	4
2.1	Dialog pro kompilaci a nahrávání projektu	6
2.2	Dialog bez licence	7
2.3	Dialog DEMO licence	7
2.4	Sledování a diagnostika v režimu <i>Watch</i>	9
3.1	Subsystem – kontejner pro skupinu funkčních bloků	11
3.2	Subsystem – Deklarace parametrů	12
3.3	Subsystem – Uživatelem definované parametry	13
3.4	Dialog vlastností bloku – Přijetí subsystemového parametru	13
3.5	Subsystem s parametry – Vnitřní struktura hotového subsystemu	14
4.1	Standardní subsystem vs. Reference knihovny	16

Literatura

- [1] REX Controls s.r.o.. *REXYGEN Studio – User manual*, 2024. [→](#).
- [2] REX Controls s.r.o.. *Function blocks of REXYGEN – reference manual*, 2024. [→](#).
- [3] REX Controls s.r.o.. *RexCore – User manual*, 2024. [→](#).
- [4] REX Controls s.r.o.. *REXYGEN HMI – User manual*, 2024. [→](#).
- [5] REX Controls s.r.o.. *Getting started with REXYGEN*, 2024. [→](#).